

HOTEL DESIREE

MARCIANA

PROTOCOLLO ANTICONTAGIO
DA COVID-19

PROCEDURE per la PULIZIA E SANIFICAZIONE

Aggiornamento del 22/05/2020

INDICE DEL DOCUMENTO

<i>PREMESSA</i>	3
<i>PRODOTTI DA UTILIZZARE</i>	4
<i>SCHEMA – PROCEDURA PER LA SANIFICAZIONE</i>	5
<i>Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 del 15 maggio 2020</i>	5
<i>PROCEDURA DI PULIZIA E SANIFICAZIONE FRONT-OFFICE E BACK-OFFICE</i>	6
<i>PROCEDURA DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AREE COMUNI - AREA BAR</i>	7
<i>PROCEDURA DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AREE COMUNI - BAGNI COMUNI</i>	8
<i>PROCEDURA DI PULIZIA E SANIFICAZIONE RISTORAZIONE</i>	10
<i>SALA RISTORANTE /COLAZIONI</i>	10
<i>PROCEDURA DI PULIZIA E SANIFICAZIONE RISTORAZIONE</i>	11
<i>REPARTO CUCINA</i>	11
<i>PROCEDURA DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DI UNA CAMERA IN PARTENZA</i>	13
<i>PROCEDURA SPECIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DI UNA</i>	16
<i>CAMERA CON PRESUNTO CASO DI OSPITE COVID-19</i>	16
<i>PROCEDURA DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LAVANDERIA</i>	18
<i>PROCEDURA DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PISCINA E SERVIZI ANNESSI</i>	19
<i>PROCEDURA DI PULIZIA E SANIFICAZIONE MAGAZZINI</i>	22
<i>PROCEDURA DI PULIZIA E SANIFICAZIONE CONTENITORI PER RIFIUTI</i>	23
<i>PROCEDURA DI PULIZIA E SANIFICAZIONE</i>	24
<i>SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI DIPENDENTI</i>	24
<i>PROCEDURA DI PULIZIA E SANIFICAZIONE MEZZI DI TRASPORTO</i>	27
<i>SANIFICAZIONE DI MATERIALI TESSILI</i>	28
<i>GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI NELL'AMBITO DELLE OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE</i>	29
<i>AGGIORNAMENTO PERIODICO - CONCLUSIONI</i>	30
<i>ALLEGATI</i>	30
<i>Firme per avvenuta informazione e per presa visione ed adozione del presente protocollo</i>	31



PREMESSA

Il complesso delle operazioni che consentono di avere ambienti sani e salubri, possono essere suddivise nelle seguenti fasi

1. Pulizia
2. Disinfestazione
3. Derattizzazione
4. Disinfezione
5. Sanificazione

Vediamo di seguito il significato di ognuna fase, riportato in corsivo, il cui riferimento è definito nel D.M. 274/1997

Pulizia

Sono attività che riguardano il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza.

In pratica l'insieme delle operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico...) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche – eventualmente – con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di disinfezione e sanificazione.

Disinfestazione

Sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie

Derattizzazione

Sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia

Disinfezione

Sono attività che riguardano il complesso dei procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati ed aree di pertinenza, mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni

In pratica consiste nell'applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia.

Sanificazione

Sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore

N.B.

Le organizzazioni coinvolte nell'emissione di linee guida (ECDC, CDC, OMS) per la prevenzione in questa fase emergenziale indicano tre punti fermi per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2:

- garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d'aria;
- pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.;
- disinfettare con prodotti adatti, registrati e autorizzati

In considerazione della potenziale capacità del virus SARS-CoV-2 di sopravvivere sulle superfici, è buona norma procedere frequentemente e accuratamente alla sanificazione (pulizia e/o disinfezione) delle superfici, operazioni che devono essere tanto più accurate e regolari per superfici ad alta frequenza di contatto (es. maniglie, superfici dei servizi igienici, superfici di lavoro, cellulare, tablet, PC, occhiali, altri oggetti di uso frequente).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DA UTILIZZARE

DPI da utilizzarsi per le normali operazioni di pulizia e sanificazione

Tutte le operazioni di pulizia e sanificazione degli ambienti dovrà avvenire utilizzando i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), ovvero:

- Mascherine FFP2 o in alternativa mascherina chirurgica
- Guanti monouso contro rischio chimico e microbiologico

DPI da utilizzarsi per le operazioni di pulizia, sanificazione e disinfezione negli ambienti dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19

- Mascherine con filtrante respiratorio FFP2
- Protezione facciale
- Guanti monouso contro rischio chimico e microbiologico
- Camice monouso impermeabile a maniche lunghe

In tal caso dovranno essere eseguite le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).

Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

PRODOTTI DA UTILIZZARE

Per la **pulizia** possono essere utilizzati i seguenti prodotti

- acqua e detersivi comuni

Per la **sanificazione** possono essere utilizzati i seguenti prodotti

- etanolo a concentrazioni pari al 70%
- prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina)
- perossido di idrogeno (0.5%)
- altri prodotti disinfettanti ad attività virucida

Per la **disinfezione** possono essere utilizzati i seguenti prodotti

- ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia
- per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detersivo comune

N.B.

Le azioni più efficaci per la pulizia degli ambienti in cui soggiorniamo sono quelle di pulire pavimenti e altre superfici prima con acqua e sapone o altri detersivi per rimuovere lo sporco e poi disinfettarle con una soluzione di cloro attivo allo 0,1% .

Per la pulizia dei servizi igienici e delle superfici toccate più frequentemente, tipo maniglie delle porte e delle finestre, cellulari, tastiere dei p.c., etc., la percentuale di cloro attivo sale allo 0,5%.

Per la decontaminazione delle superfici che potrebbero essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, dopo la pulizia con un detersivo neutro, è possibile utilizzare un disinfettante a base di alcol. Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli ambienti.


I prodotti indicati nella trattazione per la sanificazione e disinfezione degli ambienti, possono essere sostituiti con altri disinfettanti similari ad attività virucida di comprovata efficacia.

I prodotti utilizzati c/o l'attività sono i seguenti:

- _____
- _____
- _____
- _____

SCHEMA – PROCEDURA PER LA SANIFICAZIONE
Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 del 15 maggio 2020

NUOVO CORONAVIRUS



ARIEGGIARE FREQUENTEMENTE GLI AMBIENTI E MANUTENERE I CLIMATIZZATORI

Per maggiori approfondimenti
 consulta il sito:
<https://cnsc.iss.it>



A cura di R. Draisci, L. Baldassarri, S. Deodati, M. Ferrari, S. Guderzo
 Unità Informazione e Comunicazione del **Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore**
 © - Istituto Superiore di Sanità Viale Regina Elena 299 - 00161 - Roma

PROCEDURA DI PULIZIA E SANIFICAZIONE FRONT-OFFICE E BACK-OFFICE

PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA

1. Areare il locale
2. Svuotare i cestini porta rifiuti nei sacchi di raccolta differenziata del carrello
3. Pulire il cestino con carta usa e getta e etanolo (alcool etilico 70%)
4. Mettere il nuovo sacco dei rifiuti
5. Spolveratura arredi, superfici, maniglie, telecomandi, porte, finestre e attrezzatura di lavoro, ovvero rimozione dello sporco superficiale giornaliero dall'ambiente e da tutte le superfici di contatto
6. Sanificazione arredi, superfici, maniglie, telecomandi, porte, finestre e attrezzatura di lavoro con ipoclorito di sodio 0,1% . Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio usare etanolo al 70%, sempre dopo pulizia con un detergente neutro
7. Lavaggio e sanificazione dei distributori di disinfettanti, di asciugamani usa e getta presenti, con sapone neutro, sanificandolo successivamente con etanolo 70%.
8. Riempimento dei dispenser se necessario
9. Scopatura dei pavimenti partendo dai bordi del locale, proseguire verso il centro avendo cura di non sollevare polvere ed infine dirigersi a zig zag verso l'uscita dei locali con movimenti a "esse" convogliando lo sporco verso l'uscita. Per raccogliere lo sporco usare la paletta alza sporco
10. Utilizzare l'aspirapolvere
11. Lavaggio e sanificazione dei pavimenti, per questa operazione utilizzare un sistema MOP per evitare i contatti con acqua sporca e il detergente, inoltre prediligere il MOP a due secchi , riempire il secchio rosso con acqua pura ed il secchio blu con la soluzione di acqua e detergente o ipoclorito di sodio rispettando le dosi consigliate.
 - Immergere la frangia nell'apposito secchio con acqua ipoclorito di sodio
 - Iniziare dalla parte opposta della porta
 - Disporre a ventaglio le frange sul pavimento ed arretrare con movimenti ad S
 - Lavare nell'altro secchio il MOP e strizzare
 - Ripetere l'immersione del MOP nella soluzione detergente
 - Procedere con la seconda passata
 - Lasciare asciugare

PULIZIA E SANIFICAZIONE SPLIT, FANCOIL, ECC. - SETTIMANALE

Pulizia di pompe di calore, fancoil, split o termoconvettori

- Areare il locale
- Spegnerne l'impianto
- Smontare i filtri ed immergerli in acqua e ipoclorito di sodio 0.1%
- Pulire con panno in microfibra le griglie di ventilazione con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 70% asciugando successivamente

NB. Integrare ed ottimizzare le sopracitate azioni, se necessario, con quelle fornite dal produttore e descritte nel libretto di uso e manutenzione della macchina.

PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA O AL BISOGNO

1. Areare il locale
2. Svuotare i cestini porta rifiuti nei sacchi di raccolta differenziata del carrello
3. Pulire il cestino con carta usa e getta e etanolo (alcool etilico 70%)
4. Mettere il nuovo sacco dei rifiuti
5. Spolveratura arredi, superfici, maniglie, oggetti a contatto con gli ospiti e attrezzatura di lavoro, ovvero rimozione dello sporco superficiale giornaliero dall'ambiente e da tutte le superfici di contatto,
6. Sanificazione arredi, superfici, maniglie, oggetti a contatto con gli ospiti e attrezzatura di lavoro, con ipoclorito di sodio 0,1% , per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% da utilizzare sempre dopo pulizia con un detergente neutro
7. Lavaggio e sanificazione dei distributori di disinfettanti, di asciugamani usa e getta presenti, con sapone neutro, sanificandolo successivamente con etanolo70%.
8. Riempimento dei dispenser se necessario
9. Scopatura dei pavimenti partendo dai bordi del locale, proseguire verso il centro avendo cura di non sollevare polvere ed infine dirigersi a zig zag verso l'uscita dei locali con movimenti a "esse" convogliando lo sporco verso l'uscita. Per raccogliere lo sporco usare la paletta alza sporco
10. Utilizzare l'aspirapolvere
11. Lavaggio e sanificazione dei pavimenti, per questa operazione utilizzare un sistema MOP per evitare i contatti con acqua sporca e il detergente, inoltre prediligere il MOP a due secchi , riempire il secchio rosso con acqua pura ed il secchio blu con la soluzione di acqua e ipoclorito di sodio rispettando le dosi consigliate
 - Immergere la frangia nell'apposito secchio con acqua ipoclorito di sodio
 - Iniziare dalla parte opposta della porta.
 - Disporre a ventaglio le frange sul pavimento ed arretrare con movimenti ad S.
 - Lavare nell'altro secchio il MOP e strizzare.
 - Ripetere l'immersione del MOP nella soluzione detergente
 - Procedere con la seconda passata
 - Lasciare asciugare
12. Durante le consumazioni al bar, verrà garantito il servizio di mantenimento delle pulizie dei pavimenti dei tavoli qualora necessario

PULIZIA E SANIFICAZIONE SPLIT, FANCOIL, ECC. – SETTIMANALE SETTIMANALE, se l'impianto installato è dotato di funzione di esclusione del ricircolo dell'aria, altrimenti deve restare fermo.

1. Pulizia di fancoil, split o termoconvettori
 - Areare il locale
 - Spegnerne l'impianto
 - Smontare i filtri e disinfettarli in base alle indicazioni fornite dal produttore
 - Pulire con panno in microfibra le griglie di ventilazione con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 70% asciugando successivamente

NB. Integrare ed ottimizzare le sopracitate azioni, se necessario, con quelle fornite dal produttore e descritte nel libretto di uso e manutenzione della macchina.

PULIZIA E SANIFICAZIONE PERIODICA – 2 VOLTE AL GIORNO

1. Areare il locale, nel caso di bagni senza finestre ma dotati di ventilatori /estrattori questi devono essere mantenuti in funzione per tutto il tempo di permanenza nei locali.
2. Svuotare i cestini porta rifiuti nei sacchi di raccolta differenziata del carrello
3. Pulire il cestino con carta usa e getta e etanolo (alcool etilico)
4. Mettere il nuovo sacco dei rifiuti
5. Detersione, Sanificazione e Disincrostazione del bagno, per queste operazioni utilizzare panni con codifica colore (nei servizi igienici per evitare contaminazione tra un'area e l'altra utilizzare panni di colore diverso, per esempio: rosso: solo per wc e bidet; blu: per lavabo, vasca, doccia, piastrelle), i panni devono essere lavabili e sterilizzabili a 90°

Detersione:

- Pulire tutte le superfici con apposito detergente.
- Lavare i distributori di sapone, di disinfettante e di asciugamani usa e getta.
- Nebulizzare dall'alto verso il basso il detergente sul lavabo e sulle vasche, sulle docce, sulla rubinetteria.
- Rimuovere i residui del detergente.
- Pulire con panno di colore codificato e detergente il bordo superiore, la parte interna ed esterna del bidet.
- Rimuovere con lo scovolino eventuali residui presenti nel wc, avviare lo sciacquone e immergere lo scovolino nella tazza.

Sanificazione:

- Sanificare tutte le superfici precedentemente pulite utilizzando Ipoclorito di sodio 0.1% e un panno di colore codificato e lasciare agire secondo il tempo richiesto, quindi risciacquare il prodotto utilizzato con acqua pulita.
- Distribuire nella tazza la candeggina e lasciare agire.
- Disinfettare tutta la parte esterna del wc con panno di colore codificato immerso nella soluzione di ipoclorito di sodio 0.1%.
- Sfregare la parte interna con lo scovolino e dopo l'azione del sanificante avviare lo sciacquone.
- Sanificare il manico dello scovolino e immergere lo scovolino e il relativo contenitore in soluzione sanificante.

Disincrostazione al bisogno:

Per gli interventi di disincrostazione degli idrosanitari si usano prodotti appositamente formulati da utilizzare nel caso siano presenti incrostazioni calcaree, in particolare sugli idrosanitari e sulla rubinetteria.

- distribuire uniformemente il prodotto lungo le pareti e nel pozzetto dell'idrosanitario.
 - lasciare agire il prodotto per il tempo indicato sulla propria etichetta.
 - sfregare con panno dedicato.
 - risciacquare accuratamente.
6. Lavaggio e sanificazione dei distributori di disinfettanti, di asciugamani usa e getta presenti, con sapone neutro, sanificandolo successivamente con etanolo 70%.
 7. Riempimento dei dispenser se necessario.
 8. Scopatura dei pavimenti partendo dai bordi del locale, proseguire verso il centro avendo cura di non sollevare polvere ed infine dirigersi a zig zag verso l'uscita dei locali con

movimenti a “esse” convogliando lo sporco verso l’uscita. Per raccogliere lo sporco usare la paletta alza sporco

9. Utilizzare l’aspirapolvere

10. Lavaggio e sanificazione dei pavimenti, per questa operazione utilizzare un sistema MOP per evitare i contatti con acqua sporca e il detergente, inoltre prediligere il MOP a due secchi , riempire il secchio rosso con acqua pura ed il secchio blu con la soluzione di acqua e ipoclorito di sodio rispettando le dosi consigliate.

- Immergere la frangia nell'apposito secchio con acqua ipoclorito di sodio
- Iniziare dalla parte opposta della porta.
- Disporre a ventaglio le frange sul pavimento ed arretrare con movimenti ad S.
- Lavare nell'altro secchio il MOP e strizzare.
- Ripetere l'immersione del MOP nella soluzione detergente
- Procedere con la seconda passata
- Lasciare asciugare

PROCEDURA DI PULIZIA E SANIFICAZIONE RISTORAZIONE SALA RISTORANTE /COLAZIONI

PULIZIA E SANIFICAZIONE DOPO OGNI SERVIZIO

1. Areare il locale
2. Svuotare i cestini porta rifiuti nei sacchi di raccolta differenziata del carrello
3. Pulire il cestino con carta usa e getta e etanolo (alcool etilico 70%)
4. Mettere il nuovo sacco dei rifiuti
5. Spolveratura arredi, tavoli , sedie, banconi , macchine self service per caffè o altre bevande, maniglie, oggetti a contatto con gli ospiti e attrezzatura di lavoro, ovvero rimozione dello sporco superficiale giornaliero dall'ambiente e da tutte le superfici di contatto,
6. Sanificazione arredi, tavoli , sedie, banconi , macchine self service per caffè o altre bevande, maniglie, oggetti a contatto con gli ospiti e attrezzatura di lavoro, con ipoclorito di sodio 0,1% ; per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% ,da utilizzare sempre dopo pulizia con un detergente neutro.
7. Lavaggio e sanificazione dei distributori di disinfettanti, presenti all'ingresso della sala, con sapone neutro, sanificandolo successivamente con etanolo70%.
8. Riempimento dei dispenser se necessario.
9. Scopatura dei pavimenti partendo dai bordi del locale, proseguire verso il centro avendo cura di non sollevare polvere ed infine dirigersi a zig zag verso l'uscita dei locali con movimenti a "esse" convogliando lo sporco verso l'uscita. Per raccogliere lo sporco usare la paletta alza sporco
10. Utilizzare l'aspirapolvere
11. Lavaggio e sanificazione dei pavimenti, per questa operazione utilizzare un sistema MOP per evitare i contatti con acqua sporca e il detergente, inoltre prediligere il MOP a due secchi , riempire il secchio rosso con acqua pura ed il secchio blu con la soluzione di acqua e ipoclorito di sodio rispettando le dosi consigliate.
 - Immergere la frangia nell'apposito secchio con acqua ipoclorito di sodio
 - Iniziare dalla parte opposta della porta.
 - Disporre a ventaglio le frange sul pavimento ed arretrare con movimenti ad S.
 - Lavare nell'altro secchio il MOP e strizzare.
 - Ripetere l'immersione del MOP nella soluzione detergente
 - Procedere con la seconda passata
 - Lasciare asciugare
12. Durante le consumazioni dei pasti verrà garantito il servizio di mantenimento delle pulizie dei pavimenti dei tavoli qualora necessario.

PULIZIA E SANIFICAZIONE SPLIT, FANCOIL, ECC. – SETTIMANALE, se l'impianto installato è dotato di funzione di esclusione del ricircolo dell'aria, altrimenti deve restare fermo.

2. Pulizia di fancoil, split o termoconvettori
 - Areare il locale
 - Spegnerne l'impianto
 - Smontare i filtri e disinfettarli in base alle indicazioni fornite dal produttore
 - Pulire con panno in microfibra le griglie di ventilazione con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 70% asciugando successivamente

NB. Integrare ed ottimizzare le sopraccitate azioni, se necessario, con quelle fornite dal produttore e descritte nel libretto di uso e manutenzione della macchina.

PROCEDURA DI PULIZIA E SANIFICAZIONE RISTORAZIONE REPARTO CUCINA

PULIZIA E SANIFICAZIONE ZONA PREPARAZIONE PASTI DOPO OGNI SERVIZIO

1. Porre ogni oggetto e attrezzatura al proprio posto
2. Svuotare i cestini porta rifiuti nei sacchi di raccolta differenziata del carrello
3. Pulire il cestino con carta usa e getta e etanolo (alcool etilico)
4. Mettere il nuovo sacco dei rifiuti
5. Rimuovere i residui grossolani e visibili, come grasso e polvere, lucidando armadi, cassetti e qualsiasi scomparto.
6. Spolveratura e pulitura banconi, cappe , superfici, maniglie, attrezzature di lavoro, porte, finestre, ovvero rimozione dello sporco superficiale giornaliero dall'ambiente e da tutte le superfici di contatto,
7. Sanificazione banconi, cappe , superfici, maniglie, attrezzature di lavoro, porte, finestre, con un detergente specifico disinfettante adatto all'industria alimentare.
8. Lavaggio e sanificazione dei distributori di disinfettanti, presenti all'ingresso della cucina, con sapone neutro, sanificandolo successivamente con etanolo 70%.
9. Riempimento dei dispenser se necessario.
10. Scopatura dei pavimenti partendo dai bordi del locale, proseguire verso il centro avendo cura di non sollevare polvere ed infine dirigersi a zig zag verso l'uscita dei locali con movimenti a "esse" convogliando lo sporco verso l'uscita. Per raccogliere lo sporco usare la paletta alza sporco
11. Utilizzare l'aspirapolvere
12. Lavaggio e sanificazione dei pavimenti, per questa operazione utilizzare un sistema MOP per evitare i contatti con acqua sporca e il detergente, inoltre prediligere il MOP a due secchi , riempire il secchio rosso con acqua pura ed il secchio blu con la soluzione di acqua e detergente o ipoclorito di sodio rispettando le dosi consigliate.
 - Immergere la frangia nell'apposito secchio con acqua ipoclorito di sodio
 - Iniziare dalla parte opposta della porta.
 - Disporre a ventaglio le frange sul pavimento ed arretrare con movimenti ad S.
 - Lavare nell'altro secchio il MOP e strizzare.
 - Ripetere l'immersione del MOP nella soluzione detergente
 - Procedere con la seconda passata
 - Lasciare asciugare

PULIZIA E SANIFICAZIONE ZONA LAVAGGIO STOVIGLIE DOPO OGNI SERVIZIO

1. Svuotare i cestini porta rifiuti nei sacchi di raccolta differenziata del carrello
2. Pulire il cestino con carta usa e getta e etanolo (alcool etilico)
3. Mettere il nuovo sacco dei rifiuti
4. Spolveratura e pulitura banconi, superfici, maniglie, attrezzature di lavoro, porte, finestre, ovvero rimozione dello sporco superficiale giornaliero dall'ambiente e da tutte le superfici di contatto,
5. Sanificazione banconi, superfici, maniglie, attrezzature di lavoro, porte, finestre, con un detergente specifico disinfettante adatto all'industria alimentare.
6. Lavaggio e sanificazione dei distributori di disinfettanti, presenti all'ingresso, con sapone neutro, sanificandolo successivamente con etanolo70%.
7. Riempimento dei dispenser se necessario.
8. Scopatura dei pavimenti partendo dai bordi del locale, proseguire verso il centro avendo cura di non sollevare polvere ed infine dirigersi a zig zag verso l'uscita dei locali con movimenti a "esse" convogliando lo sporco verso l'uscita. Per raccogliere lo sporco usare la paletta alza sporco
9. Utilizzare l'aspirapolvere
10. Lavaggio e sanificazione dei pavimenti, per questa operazione utilizzare un sistema MOP per evitare i contatti con acqua sporca e il detergente, inoltre prediligere il MOP a due secchi , riempire il secchio rosso con acqua pura ed il secchio blu con la soluzione di acqua e detergente o ipoclorito di sodio rispettando le dosi consigliate.
 - Immergere la frangia nell'apposito secchio con acqua ipoclorito di sodio
 - Iniziare dalla parte opposta della porta.
 - Disporre a ventaglio le frange sul pavimento ed arretrare con movimenti ad S.
 - Lavare nell'altro secchio il MOP e strizzare.
 - Ripetere l'immersione del MOP nella soluzione detergente
 - Procedere con la seconda passata
 - Lasciare asciugare

PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA IN FERMATA O IN CAMBIO DELLA CAMERA

1. Areare il locale
2. Svuotare i cestini porta rifiuti nei sacchi di raccolta differenziata del carrello
3. Pulire il cestino con carta usa e getta e etanolo (alcool etilico)
4. Mettere il nuovo sacco dei rifiuti
5. Rifare il letto e sostituire la biancheria da bagno in caso di camera in fermata
6. Disfare il letto e mettere la biancheria negli appositi sacchi, rifare il letto con biancheria pulita, in caso di cambio ospiti o comunque ogni tre giorni di permanenza.
7. Rifare il letto con biancheria pulita.
8. Spolveratura arredi, superfici, maniglie, telecomandi, porte, finestre, ovvero rimozione dello sporco superficiale giornaliero dall'ambiente e da tutte le superfici di contatto,
9. Sanificazione arredi, superfici, maniglie, telecomandi, porte, finestre , con ipoclorito di sodio 0,1% , per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio utilizzare etanolo al 70% da utilizzare sempre dopo pulizia con un detergente neutro.
10. Scopatura dei pavimenti partendo dai bordi del locale, proseguire verso il centro avendo cura di non sollevare polvere ed infine dirigersi a zig zag verso l'uscita dei locali con movimenti a "esse" convogliando lo sporco verso l'uscita. Per raccogliere lo sporco usare la paletta alza sporco
11. Utilizzare l'aspirapolvere
12. Allestimento camera con prodotti di cortesia e per l'igiene della persona.
13. Lavaggio e sanificazione dei pavimenti, per questa operazione utilizzare un sistema MOP per evitare i contatti con acqua sporca e il detergente, inoltre prediligere il MOP a due secchi , riempire il secchio rosso con acqua pura ed il secchio blu con la soluzione di acqua e detergente o ipoclorito di sodio rispettando le dosi consigliate.
 - Immergere la frangia nell'apposito secchio con acqua ipoclorito di sodio
 - Iniziare dalla parte opposta della porta.
 - Disporre a ventaglio le frange sul pavimento ed arretrare con movimenti ad S.
 - Lavare nell'altro secchio il MOP e strizzare.
 - Ripetere l'immersione del MOP nella soluzione detergente
 - Procedere con la seconda passata
 - Lasciare asciugare

PULIZIA E SANIFICAZIONE SPLIT, FANCOIL, ECC. – SETTIMANALE O AL CAMBIO DELLA CAMERA

Pulizia di pompe di calore, fancoil, split o termoconvettori

- Areare il locale
- Spegnerne l'impianto
- Smontare i filtri e disinfettarli in base alle indicazioni fornite dal produttore
- Pulire con panno in microfibra le griglie di ventilazione con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 70% asciugando successivamente

NB. Integrare ed ottimizzare le sopracitate azioni, se necessario, con quelle fornite dal produttore e descritte nel libretto di uso e manutenzione della macchina.

PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA BAGNO A SERVIZIO DELLA CAMERA

1. Areare il locale, nel caso di bagni senza finestre ma dotati di ventilatori /estrattori questi devono essere mantenuti in funzione per tutto il tempo di permanenza nei locali.
2. Svuotare i cestini porta rifiuti nei sacchi di raccolta differenziata del carrello
3. Pulire il cestino con carta usa e getta e etanolo (alcool etilico)
4. Mettere il nuovo sacco dei rifiuti
5. Detersione, Sanificazione e Disincrostazione del bagno, per queste operazione utilizzare panni con codifica colore (nei servizi igienici per evitare contaminazione tra un'area e l'altra utilizzare panni di colore diverso, per esempio: rosso: solo per wc e bidet; blu: per lavabo, vasca, doccia, piastrelle), i panni devono essere lavabili e sterilizzabili a 90°

Detersione:

- Pulire tutte le superfici con apposito detergente.
- Lavare i distributori di sapone, di disinfettante e di asciugamani usa e getta.
- Nebulizzare dall'alto verso il basso il detergente sul lavabo e sulle vasche, sulle docce, sulla rubinetteria.
- Rimuovere i residui del detergente.
- Pulire con panno di colore codificato e detergente il bordo superiore, la parte interna ed esterna del bidet.
- Rimuovere con lo scovolino eventuali residui presenti nel wc, avviare lo sciacquone e immergere lo scovolino nella tazza.

Sanificazione:

- Sanificare tutte le superfici precedentemente pulite utilizzando Ipoclorito di sodio 0.1% e un panno di colore codificato e lasciare agire 10 minuti, quindi risciacquare il prodotto utilizzato con acqua pulita.
- Distribuire nella tazza la candeggina e lasciare agire 10 minuti.
- Disinfettare tutta la parte esterna del wc con panno di colore codificato immerso nella soluzione di ipoclorito di sodio 0.1%.
- Sfregare la parte interna con lo scovolino e dopo l'azione del sanificante avviare lo sciacquone.
- Sanificare il manico dello scovolino e immergere lo scovolino e il relativo contenitore in soluzione sanificante.

Disincrostazione al bisogno:

Per gli interventi di disincrostazione degli idrosanitari si usano prodotti appositamente formulati da utilizzare nel caso siano presenti incrostazioni calcaree, in particolare sugli idrosanitari e sulla rubinetteria.

- distribuire uniformemente il prodotto lungo le pareti e nel pozzetto dell'idrosanitario.
 - lasciare agire il prodotto per il tempo indicato sulla propria etichetta.
 - sfregare con panno dedicato.
 - risciacquare accuratamente.
6. Scopatura dei pavimenti partendo dai bordi del locale, proseguire verso il centro avendo cura di non sollevare polvere ed infine dirigersi a zig zag verso l'uscita dei locali con movimenti a "esse" convogliando lo sporco verso l'uscita. Per raccogliere lo sporco usare la paletta alza sporco
 7. Utilizzare l'aspirapolvere
 8. Lavaggio e sanificazione dei pavimenti, per questa operazione utilizzare un sistema MOP per evitare i contatti con acqua sporca e il detergente, inoltre prediligere il MOP a due

secchi , riempire il secchio rosso con acqua pura ed il secchio blu con la soluzione di acqua e ipoclorito di sodio rispettando le dosi consigliate.

- Immergere la frangia nell'apposito secchio con acqua ipoclorito di sodio
- Iniziare dalla parte opposta della porta.
- Disporre a ventaglio le frange sul pavimento ed arretrare con movimenti ad S.
- Lavare nell'altro secchio il MOP e strizzare.
- Ripetere l'immersione del MOP nella soluzione detergente
- Procedere con la seconda passata
- Lasciare asciugare

PROCEDURA SPECIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DI UNA CAMERA CON PRESUNTO CASO DI OSPITE COVID-19

PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA

1. Areare il locale
2. Svuotare i cestini porta rifiuti in apposito sacco contrassegnato "rifiuti speciali"
3. Pulire il cestino con carta usa e getta e etanolo (alcool etilico 70%)
4. Mettere il nuovo sacco dei rifiuti
5. Disfare il letto e mettere la biancheria negli appositi sacchi biodegradabili contrassegnati "Biancheria potenzialmente infetta", sostituire tutte le coperte, i copriletto e le tende, sanificare i materassi, i cuscini, le testate del letto se imbottite, con un panno monouso imbevuto con soluzione di ipoclorito di sodio all'1% (10.000 ppm) o con etanolo a 70% e lasciare asciugare .
6. Rifare il letto con biancheria pulita.
7. Spolveratura arredi, superfici, maniglie, telecomandi, porte, finestre, ovvero rimozione dello sporco superficiale giornaliero dall'ambiente e da tutte le superfici di contatto,
8. Sanificazione arredi, superfici, maniglie, telecomandi, porte, finestre , con ipoclorito di sodio 0,5% ; per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio utilizzare etanolo al 70%, da utilizzare sempre dopo pulizia con un detergente neutro.
9. Scopatura dei pavimenti partendo dai bordi del locale, proseguire verso il centro avendo cura di non sollevare polvere ed infine dirigersi a zig zag verso l'uscita dei locali con movimenti a "esse" convogliando lo sporco verso l'uscita. Per raccogliere lo sporco usare la paletta alza sporco
10. Utilizzare l'aspirapolvere
11. Allestimento camera con prodotti di cortesia e per l'igiene della persona.
12. Lavaggio e sanificazione dei pavimenti, per questa operazione utilizzare un sistema MOP per evitare i contatti con acqua sporca e il detergente, inoltre prediligere il MOP a due secchi , riempire il secchio rosso con acqua pura ed il secchio blu con la soluzione di acqua e detergente o ipoclorito di sodio rispettando le dosi consigliate.
 - Immergere la frangia nell'apposito secchio con acqua ipoclorito di sodio
 - Iniziare dalla parte opposta della porta.
 - Disporre a ventaglio le frange sul pavimento ed arretrare con movimenti ad S.
 - Lavare nell'altro secchio il MOP e strizzare.
 - Ripetere l'immersione del MOP nella soluzione detergente
 - Procedere con la seconda passata
 - Lasciare asciugare

PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA

Pulizia di Pompe di calore, fancoil o termoconvettori

1. Areare il locale
2. Spegnerne l'impianto
3. smontare i filtri e disinfettarli in base alle indicazioni fornite dal produttore
4. pulire con panno in microfibra le griglie di ventilazione con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 70% asciugando successivamente.

NB. Integrare ed ottimizzare le sopracitate azioni, se necessario, con quelle fornite dal produttore e descritte nel libretto di uso e manutenzione della macchina.

PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA BAGNO A SERVIZIO DELLA CAMERA

1. Areare il locale, nel caso di bagni senza finestre ma dotati di ventilatori /estrattori questi devono essere mantenuti in funzione per tutto il tempo di permanenza nei locali.
2. Svuotare i cestini porta rifiuti in apposito sacco contrassegnato "rifiuti speciali"
3. Pulire il cestino con carta usa e getta e etanolo (alcool etilico 70%)
4. Mettere il nuovo sacco dei rifiuti
5. Detersione, Sanificazione del bagno, per queste operazione utilizzare panni con codifica colore (nei servizi igienici per evitare contaminazione tra un'area e l'altra utilizzare panni di colore diverso, per esempio: rosso: solo per wc e bidet; blu: per lavabo, vasca, doccia, piastrelle), i panni devono essere lavabili e sterilizzabili a 90°

Detersione:

- Pulire tutte le superfici con apposito detergente.
- Lavare i distributori di sapone, di disinfettante e di asciugamani usa e getta.
- Nebulizzare dall'alto verso il basso il detergente sul lavabo e sulle vasche, sulle docce, sulla rubinetteria.
- Rimuovere i residui del detergente.
- Pulire con panno di colore codificato e detergente il bordo superiore, la parte interna ed esterna del bidet.
- Rimuovere con lo scovolino eventuali residui presenti nel wc, avviare lo sciacquone e immergere lo scovolino nella tazza.

Sanificazione:

- Sanificare tutte le superfici precedentemente pulite utilizzando Ipoclorito di sodio 0.1% e un panno di colore codificato e lasciare agire 10 minuti, quindi risciacquare il prodotto utilizzato con acqua pulita.
 - Distribuire nella tazza la candeggina e lasciare agire 10 minuti.
 - Disinfettare tutta la parte esterna del wc con panno di colore codificato immerso nella soluzione di ipoclorito di sodio 0.5%. Lasciare agire 10 minuti.
 - Sfregare la parte interna con lo scovolino e dopo l'azione del sanificante avviare lo sciacquone.
 - Sanificare il manico dello scovolino e immergere lo scovolino e il relativo contenitore in soluzione sanificante.
6. Scopatura dei pavimenti partendo dai bordi del locale, proseguire verso il centro avendo cura di non sollevare polvere ed infine dirigersi a zig zag verso l'uscita dei locali con movimenti a "esse" convogliando lo sporco verso l'uscita. Per raccogliere lo sporco usare la paletta alza sporco .
 7. Utilizzare l'aspirapolvere
 8. Lavaggio e sanificazione dei pavimenti, per questa operazione utilizzare un sistema MOP per evitare i contatti con acqua sporca e il detergente, inoltre prediligere il MOP a due secchi , riempire il secchio rosso con acqua pura ed il secchio blu con la soluzione di acqua e ipoclorito di sodio rispettando le dosi consigliate.
 - Immergere la frangia nell'apposito secchio con acqua ipoclorito di sodio
 - Iniziare dalla parte opposta della porta.
 - Disporre a ventaglio le frange sul pavimento ed arretrare con movimenti ad S.
 - Lavare nell'altro secchio il MOP e strizzare.
 - Ripetere l'immersione del MOP nella soluzione detergente
 - Procedere con la seconda passata
 - Lasciare asciugare

PROCEDURA DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LAVANDERIA

PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA

1. Areare il locale
2. Svuotare i cestini porta rifiuti
3. Pulire il cestino con carta usa e getta e etanolo (alcool etilico 70%)
4. Mettere il nuovo sacco dei rifiuti
5. Spolveratura banconi, carrelli portabiancheria, scaffali e attrezzatura di lavoro, ovvero rimozione dello sporco superficiale giornaliero dall'ambiente e da tutte le superfici di contatto,
6. Sanificazione banconi, carrelli portabiancheria, scaffali e attrezzatura di lavoro, con ipoclorito di sodio 0,1% ; per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% ,da utilizzare sempre dopo pulizia con un detergente neutro.
7. Lavaggio e sanificazione dei distributori di disinfettanti, presenti in lavanderia, con sapone neutro, sanificandolo successivamente con etanolo70%.
8. Riempimento dei dispenser se necessario.
9. Scopatura dei pavimenti partendo dai bordi del locale, proseguire verso il centro avendo cura di non sollevare polvere ed infine dirigersi a zig zag verso l'uscita dei locali con movimenti a "esse" convogliando lo sporco verso l'uscita. Per raccogliere lo sporco usare la paletta alza sporco
10. Utilizzare l'aspirapolvere
11. Lavaggio e sanificazione dei pavimenti, per questa operazione utilizzare un sistema MOP per evitare i contatti con acqua sporca e il detergente, inoltre prediligere il MOP a due secchi , riempire il secchio rosso con acqua pura ed il secchio blu con la soluzione di acqua e ipoclorito di sodio rispettando le dosi consigliate.
 - Immergere la frangia nell'apposito secchio con acqua ipoclorito di sodio
 - Iniziare dalla parte opposta della porta.
 - Disporre a ventaglio le frange sul pavimento ed arretrare con movimenti ad S.
 - Lavare nell'altro secchio il MOP e strizzare.
 - Ripetere l'immersione del MOP nella soluzione detergente
 - Procedere con la seconda passata
 - Lasciare asciugare

PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA - BANCHINA LETTINI/SDRAIO

1. Pulizia e sanificazione da effettuare a fine giornata.
2. Svuotare i cestini porta rifiuti
3. Scopatura dei pavimenti della banchina rimuovendo tutti i rifiuti solidi di qualunque genere.
4. Lavaggio e sanificazione della banchina con acqua e ipoclorito di sodio a 0.1% per questa operazione utilizzare un sistema MOP per evitare che l'acqua vada a finire nella vasca natatoria.
5. Pulizia con idropulitrice e ipoclorito di sodio 0.5% i lettini /sdraio , tavoli ecc...
6. Lavaggio e sanificazione dei distributori di disinfettanti, presenti all'ingresso della piscina, con sapone neutro, sanificandolo successivamente con etanolo70%.
7. Riempimento dei dispenser se necessario.

PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA SPOGLIATOI A SERVIZIO DELLA PISCINA

1. Areare il locale
2. Svuotare i cestini porta rifiuti nei sacchi di raccolta differenziata del carrello
3. Pulire i cestini presenti con carta usa e getta e etanolo (alcool etilico70%)
4. Mettere i nuovi sacchi dei rifiuti
5. Spolveratura arredi, superfici, maniglie, armadietti, panche, appendiabiti, porte, finestre, ovvero rimozione dello sporco superficiale giornaliero dall'ambiente e da tutte le superfici di contatto.
6. Sanificazione arredi, superfici, maniglie, armadietti, panche, appendiabiti, porte, finestre, con ipoclorito di sodio 0,1% , per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio utilizzare etanolo al 70% ,da utilizzare sempre dopo pulizia con un detergente neutro.
7. Scopatura dei pavimenti partendo dai bordi del locale, proseguire verso il centro avendo cura di non sollevare polvere ed infine dirigersi a zig zag verso l'uscita dei locali con movimenti a "esse" convogliando lo sporco verso l'uscita. Per raccogliere lo sporco usare la paletta alza sporco
8. Utilizzare l'aspirapolvere
9. Lavaggio e sanificazione dei distributori di disinfettanti, presenti all'ingresso, con sapone neutro, sanificandolo successivamente con etanolo70%
10. Riempimento dei dispenser se necessario
11. Lavaggio e sanificazione dei pavimenti, per questa operazione utilizzare un sistema MOP per evitare i contatti con acqua sporca e il detergente, inoltre prediligere il MOP a due secchi , riempire il secchio rosso con acqua pura ed il secchio blu con la soluzione di acqua e detergente o ipoclorito di sodio rispettando le dosi consigliate.
 - Immergere la frangia nell'apposito secchio con acqua ipoclorito di sodio
 - Iniziare dalla parte opposta della porta.
 - Disporre a ventaglio le frange sul pavimento ed arretrare con movimenti ad S.
 - Lavare nell'altro secchio il MOP e strizzare.
 - Ripetere l'immersione del MOP nella soluzione detergente
 - Procedere con la seconda passata
 - Lasciare asciugare

PULIZIA E SANIFICAZIONE SPLIT, FANCOIL, ECC., SE PRESENTI - SETTIMANALE

Pulizia di pompe di calore, fancoil, split o termoconvettori

- Areare il locale
- Spegnerne l'impianto
- Smontare i filtri e disinfettarli in base alle indicazioni fornite dal produttore
- Pulire con panno in microfibra le griglie di ventilazione con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 70% asciugando successivamente

NB. Integrare ed ottimizzare le sopracitate azioni, se necessario, con quelle fornite dal produttore e descritte nel libretto di uso e manutenzione della macchina.

PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA O AL BISOGNO DI BAGNI E DOCCE A SERVIZIO DELLA PISCINA (se presenti)

1. Areare il locale, nel caso di bagni senza finestre ma dotati di ventilatori /estrattori questi devono essere mantenuti in funzione per tutto il tempo di permanenza nei locali.
2. Svuotare i cestini porta rifiuti nei sacchi di raccolta differenziata del carrello
3. Pulire il cestino con carta usa e getta e etanolo (alcool etilico)
4. Mettere il nuovo sacco dei rifiuti
5. Detersione, Sanificazione e Disincrostazione del bagno, per queste operazione utilizzare panni con codifica colore (nei servizi igienici per evitare contaminazione tra un'area e l'altra utilizzare panni di colore diverso, per esempio: rosso: solo per wc e bidet; blu: per lavabo, vasca, doccia, piastrelle), i panni devono essere lavabili e sterilizzabili a 90°

Detersione:

- Pulire tutte le superfici con apposito detergente.
- Lavare i distributori di sapone, di disinfettante e di asciugamani usa e getta.
- Nebulizzare dall'alto verso il basso il detergente sul lavabo e sulle vasche, sulle docce, sulla rubinetteria.
- Rimuovere i residui del detergente.
- Pulire con panno di colore codificato e detergente il bordo superiore, la parte interna ed esterna del bidet.
- Rimuovere con lo scovolino eventuali residui presenti nel wc, avviare lo sciacquone e immergere lo scovolino nella tazza.

Sanificazione:

- Sanificare tutte le superfici precedentemente pulite utilizzando Ipoclorito di sodio 0.1% e un panno di colore codificato e lasciare agire secondo il tempo richiesto, quindi risciacquare il prodotto utilizzato con acqua pulita.
- Distribuire nella tazza la candeggina e lasciare agire.
- Disinfettare tutta la parte esterna del wc con panno di colore codificato immerso nella soluzione di ipoclorito di sodio 0.1%.
- Sfregare la parte interna con lo scovolino e dopo l'azione del sanificante avviare lo sciacquone.
- Sanificare il manico dello scovolino e immergere lo scovolino e il relativo contenitore in soluzione sanificante.

Disincrostazione al bisogno:

Per gli interventi di disincrostazione degli idrosanitari si usano prodotti appositamente formulati da utilizzare nel caso siano presenti incrostazioni calcaree, in particolare sugli idrosanitari e sulla rubinetteria.

- distribuire uniformemente il prodotto lungo le pareti e nel pozzetto dell'idrosanitario.
 - lasciare agire il prodotto per il tempo indicato sulla propria etichetta.
 - sfregare con panno dedicato.
 - risciacquare accuratamente.
6. Lavaggio e sanificazione dei distributori di disinfettanti, di asciugamani usa e getta presenti, con sapone neutro, sanificandolo successivamente con etanolo 70%.
 7. Riempimento dei dispenser se necessario.
 8. Scopatura dei pavimenti partendo dai bordi del locale, proseguire verso il centro avendo cura di non sollevare polvere ed infine dirigersi a zig zag verso l'uscita dei locali con movimenti a "esse" convogliando lo sporco verso l'uscita. Per raccogliere lo sporco usare la paletta alza sporco
 9. Utilizzare l'aspirapolvere
 10. Lavaggio e sanificazione dei pavimenti, per questa operazione utilizzare un sistema MOP per evitare i contatti con acqua sporca e il detergente, inoltre prediligere il MOP a due secchi, riempire il secchio rosso con acqua pura ed il secchio blu con la soluzione di acqua e ipoclorito di sodio rispettando le dosi consigliate
 - Immergere la frangia nell'apposito secchio con acqua ipoclorito di sodio
 - Iniziare dalla parte opposta della porta.
 - Disporre a ventaglio le frange sul pavimento ed arretrare con movimenti ad S.
 - Lavare nell'altro secchio il MOP e strizzare.
 - Ripetere l'immersione del MOP nella soluzione detergente
 - Procedere con la seconda passata
 - Lasciare asciugare

PROCEDURA DI PULIZIA E SANIFICAZIONE MAGAZZINI

PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA

1. Areare il locale
2. Svuotare i cestini porta rifiuti
3. Pulire il cestino con carta usa e getta e etanolo (alcool etilico 70%)
4. Mettere il nuovo sacco dei rifiuti
5. Spolveratura maniglie, porte, finestre, attrezzatura di lavoro presente, ovvero rimozione dello sporco superficiale giornaliero dall'ambiente e da tutte le superfici di contatto,
6. Sanificazione maniglie, porte, finestre, attrezzatura di lavoro presente, con ipoclorito di sodio 0,1%, per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio utilizzare etanolo al 70% da utilizzare sempre dopo pulizia con un detergente neutro.
7. Lavaggio e sanificazione dei distributori di disinfettanti, presenti all'ingresso, con sapone neutro, sanificandolo successivamente con etanolo 70%.
8. Riempimento dei dispenser se necessario.
9. Scopatura dei pavimenti partendo dai bordi del locale, proseguire verso il centro avendo cura di non sollevare polvere ed infine dirigersi a zig zag verso l'uscita dei locali con movimenti a "esse" convogliando lo sporco verso l'uscita. Per raccogliere lo sporco usare la paletta alza sporco
10. Utilizzare l'aspirapolvere
11. Lavaggio e sanificazione dei pavimenti, per questa operazione utilizzare un sistema MOP per evitare i contatti con acqua sporca e il detergente, inoltre prediligere il MOP a due secchi, riempire il secchio rosso con acqua pura ed il secchio blu con la soluzione di acqua e detergente o ipoclorito di sodio rispettando le dosi consigliate.
 - Immergere la frangia nell'apposito secchio con acqua ipoclorito di sodio
 - Iniziare dalla parte opposta della porta.
 - Disporre a ventaglio le frange sul pavimento ed arretrare con movimenti ad S.
 - Lavare nell'altro secchio il MOP e strizzare.
 - Ripetere l'immersione del MOP nella soluzione detergente
 - Procedere con la seconda passata
 - Lasciare asciugare

PROCEDURA DI PULIZIA E SANIFICAZIONE CONTENITORI PER RIFIUTI

PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA

1. Pulizia e sanificazione da effettuare in concomitanza allo svuotamento da parte della ditta di gestione rifiuti del comune
2. Rimozione rifiuti grossolani possibilmente rimasti all'interno
3. Lavaggio e sanificazione con idropulitrice e ipoclorito di sodio 0.5%
4. Asciugatura naturale

PROCEDURA DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI DIPENDENTI

PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL PERSONALE

1. Svuotare i cestini porta rifiuti nei sacchi di raccolta differenziata del carrello
2. Pulire i cestini presenti con carta usa e getta e etanolo (alcol etilico 70%)
3. Mettere i nuovi sacchi dei rifiuti
4. Spolveratura arredi, superfici, maniglie, armadietti, panche, appendiabiti, porte, finestre, ovvero rimozione dello sporco superficiale giornaliero dall'ambiente e da tutte le superfici di contatto.
5. Sanificazione arredi, superfici, maniglie, armadietti, panche, appendiabiti, porte, finestre, con ipoclorito di sodio 0,1%, per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio utilizzare etanolo al 70%, da utilizzare sempre dopo pulizia con un detergente neutro.
6. Lavaggio e sanificazione dei distributori di disinfettanti, presenti all'ingresso, con sapone neutro, sanificandolo successivamente con etanolo 70%.
7. Riempimento dei dispenser se necessario.
8. Scopatura dei pavimenti partendo dai bordi del locale, proseguire verso il centro avendo cura di non sollevare polvere ed infine dirigersi a zig zag verso l'uscita dei locali con movimenti a "esse" convogliando lo sporco verso l'uscita. Per raccogliere lo sporco usare la paletta alza sporco
9. Utilizzare l'aspirapolvere
10. Lavaggio e sanificazione dei pavimenti, per questa operazione utilizzare un sistema MOP per evitare i contatti con acqua sporca e il detergente, inoltre prediligere il MOP a due secchi, riempire il secchio rosso con acqua pura ed il secchio blu con la soluzione di acqua e detergente o ipoclorito di sodio rispettando le dosi consigliate.
 - Immergere la frangia nell'apposito secchio con acqua ipoclorito di sodio
 - Iniziare dalla parte opposta della porta.
 - Disporre a ventaglio le frange sul pavimento ed arretrare con movimenti ad S.
 - Lavare nell'altro secchio il MOP e strizzare.
 - Ripetere l'immersione del MOP nella soluzione detergente
 - Procedere con la seconda passata
 - Lasciare asciugare

PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA DI BAGNI A SERVIZIO DEL PERSONALE

1. Areare il locale, nel caso di bagni senza finestre ma dotati di ventilatori /estrattori questi devono essere mantenuti in funzione per tutto il tempo di permanenza nei locali.
2. Svuotare i cestini porta rifiuti nei sacchi di raccolta differenziata del carrello
3. Pulire il cestino con carta usa e getta e etanolo (alcool etilico)
4. Mettere il nuovo sacco dei rifiuti
5. Detersione, Sanificazione e Disincrostazione del bagno, per queste operazione utilizzare panni con codifica colore (nei servizi igienici per evitare contaminazione tra un'area e l'altra utilizzare panni di colore diverso, per esempio: rosso: solo per wc e bidet; blu: per lavabo, vasca, doccia, piastrelle), i panni devono essere lavabili e sterilizzabili a 90°

Detersione:

- Pulire tutte le superfici con apposito detergente.
- Lavare i distributori di sapone, di disinfettante e di asciugamani usa e getta.
- Nebulizzare dall'alto verso il basso il detergente sul lavabo e sulle vasche, sulle docce, sulla rubinetteria.
- Rimuovere i residui del detergente.
- Pulire con panno di colore codificato e detergente il bordo superiore, la parte interna ed esterna del bidet.
- Rimuovere con lo scovolino eventuali residui presenti nel wc, avviare lo sciacquone e immergere lo scovolino nella tazza.

Sanificazione:

- Sanificare tutte le superfici precedentemente pulite utilizzando Ipoclorito di sodio 0.1% e un panno di colore codificato e lasciare agire secondo il tempo richiesto, quindi risciacquare il prodotto utilizzato con acqua pulita.
- Distribuire nella tazza la candeggina e lasciare agire.
- Disinfettare tutta la parte esterna del wc con panno di colore codificato immerso nella soluzione di ipoclorito di sodio 0.1%.
- Sfregare la parte interna con lo scovolino e dopo l'azione del sanificante avviare lo sciacquone.
- Sanificare il manico dello scovolino e immergere lo scovolino e il relativo contenitore in soluzione sanificante.

Disincrostazione al bisogno:

Per gli interventi di disincrostazione degli idrosanitari si usano prodotti appositamente formulati da utilizzare nel caso siano presenti incrostazioni calcaree, in particolare sugli idrosanitari e sulla rubinetteria.

- distribuire uniformemente il prodotto lungo le pareti e nel pozzetto dell'idrosanitario.
 - lasciare agire il prodotto per il tempo indicato sulla propria etichetta.
 - sfregare con panno dedicato.
 - risciacquare accuratamente.
6. Lavaggio e sanificazione dei distributori di disinfettanti, di asciugamani usa e getta presenti, con sapone neutro, sanificandolo successivamente con etanolo 70%.
 7. Riempimento dei dispenser se necessario.
 8. Scopatura dei pavimenti partendo dai bordi del locale, proseguire verso il centro avendo cura di non sollevare polvere ed infine dirigersi a zig zag verso l'uscita dei locali con movimenti a "esse" convogliando lo sporco verso l'uscita. Per raccogliere lo sporco usare la paletta alza sporco

9. Utilizzare un aspirapolvere

10. Lavaggio e sanificazione dei pavimenti, per questa operazione utilizzare un sistema MOP per evitare i contatti con acqua sporca e il detergente, inoltre prediligere il MOP a due secchi, riempire il secchio rosso con acqua pura ed il secchio blu con la soluzione di acqua e ipoclorito di sodio rispettando le dosi consigliate.

- Immergere la frangia nell'apposito secchio con acqua ipoclorito di sodio
- Iniziare dalla parte opposta della porta.
- Disporre a ventaglio le frange sul pavimento ed arretrare con movimenti ad S.
- Lavare nell'altro secchio il MOP e strizzare.
- Ripetere l'immersione del MOP nella soluzione detergente
- Procedere con la seconda passata
- Lasciare asciugare

PROCEDURA DI PULIZIA E SANIFICAZIONE MEZZI DI TRASPORTO

PULIZIA E SANIFICAZIONE DOPO OGNI VIAGGIO

1. Areare il mezzo aprendo tutte le portiere
2. Togliere i coprisedili usa e getta
2. Pulizia di tutte le parti che possono venire a contatto con le persone, ovvero rimozione dello sporco superficiale da tutte le superfici di contatto.
3. Sanificazione di tutte le parti che possono venire a contatto con le persone, con etanolo al 70% .

SANIFICAZIONE DI MATERIALI TESSILI

Dal Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 del 15 maggio 2020

Per il trattamento sanificante dei materiali tessili (tende, testate del letto, ecc.. , il vapore secco sembra essere quello consigliabile.

L'utilizzo di prodotti chimici è scoraggiato per motivi legati alla stabilità dei colori, alle caratteristiche delle fibre ed al potenziale impatto eco tossicologico.

Il lavaggio dei capi, sia in acqua con normali detergenti oppure a secco presso le lavanderie professionali, è certamente una buona prassi in grado di rispondere alle esigenze di sanificazione, anche se rappresenta un processo di manutenzione straordinario.

La modalità individuata dall'ISS prevede quindi il trattamento con vapore secco per 30 minuti ventilando abbondantemente durante e dopo l'applicazione del vapore, al fine di evitare il trasferimento di eventuali contaminanti dai tessuti trattati all'operatore mediante aerosol.

GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI NELL'AMBITO DELLE OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE

Nelle operazioni di pulizia, igienizzazione e disinfezione effettuate in ambienti lavorativi (ambienti non sanitari) ove non abbiano soggiornato soggetti COVID-19 positivi accertati, e finalizzate quindi alla prevenzione della diffusione dell'infezione COVID-19, i rifiuti prodotti quali ad esempio stracci, panni spugna, carta, guanti monouso, mascherine ecc., dovranno essere conferiti preferibilmente nella raccolta indifferenziata come "rifiuti urbano non differenziati (codice CER 20.03.01)".

Le raccomandazioni comportamentali a scopo precauzionale per la gestione di tali rifiuti prevedono:

- utilizzare sacchi di idoneo spessore utilizzandone eventualmente due, uno dentro l'altro, se si hanno a disposizione sacchi di bassa resistenza meccanica;
- evitare di comprimere il sacco durante il confezionamento per fare uscire l'aria;
- chiudere adeguatamente i sacchi;
- utilizzare DPI monouso per il confezionamento dei rifiuti e la movimentazione dei sacchi;
- lavarsi accuratamente le mani al termine delle operazioni di pulizia e confezionamento rifiuti, anche se tali operazioni sono state eseguite con guanti.

Gli altri rifiuti prodotti nell'ambito della normale attività dell'azienda, e che sono gestiti come rifiuti speciali o speciali pericolosi, devono essere classificati e gestiti secondo le modalità previste dalle disposizioni del proprio comune.

AGGIORNAMENTO PERIODICO - CONCLUSIONI

Il presente documento è stato redatto sulla base delle informazioni disponibili e delle disposizioni vigenti al momento

Sarà soggetto a revisione in caso di aggiornamento delle fonti o sulla base delle esperienze che saranno maturate in fase di applicazione.

Il Datore di Lavoro

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Medico Competente

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

ALLEGATI

- Registro per l'annotazione delle avvenute pulizie e sanificazioni
- Schede di sicurezza dei prodotti utilizzati
- Libretti d'uso e manutenzione delle eventuali apparecchiature utilizzate

